JLM V1.0

目录

JLM V1.0	1
1.概述	2
2.使用方法	
2.1 复制License文件	2
2.2 执行	2
3.限制	2
4.备注	
4.1 命令行方式	
4.1.1 /B	3
4.1.2 /L	3
4.1.3 /U [servicename]	4
4.1.4 /R	
4.1.5 /F licensefile	4
4.1.6 /D	

1.概述

JLM 是自动安装、更新或删除 a-SX 的 License 服务(Service)程序的软件,并自动设置 Windows 系统的防火墙规则。无需人工修改文件和系统设置,简化 License 的安装、更新过程。

目前,只支持 Windows 系统(Windows XP~Windows 7),程序名称为 jlm.bat。

2.使用方法

2.1 复制 License 文件

把授权的 license 文件(*.lic)复制到 2.1 中的目录内(例如: C:\jcs\a-sx\license),也可以是其下级的子目录内(例如: C:\jcs\a-sx\license\LicFiles)。

*程序也支持 license 文件被复制到其他任意目录,详细请见备注中的"命令行方式"中的 4.1.5。

2.2 执行

直接双击 jlm.bat,即可运行,结果会显示在 Command Prompt 窗口。 *如果发生错误,程序会发出蜂鸣声,并显示错误内容。

3.限制

目前,程序只支持 Microsoft Windows 系统。

4.备注

4.1 命令行方式

程序支持命令行方式运行。

点击"开始"菜单 => 程序 => a-SX => JLM(或打开"命令提示符",通过 CD 命令,改变到安装目录的 License 目录,如 $C:\jcs\a-sx\license$ 中),输入 jlm /?可显示全部参数信息,如下图:

```
JLM
                                                                        _ 🗆 ×
JLM [Version 1.0 Rev.2011-11-09]
jlm [{/B | /L | /U [servicename] | /R}] [/F licensefile] [/D]
              Backup original license file while installing or updating.
 /L
              List installed services.
 /U
              Uninstall a service by detecting automatically.
 servicename Specifies a service name to be uninstalled.
              Install on one of the redundant servers.
              Install service using specified license file.
 licensefile Specifies a license file.
              Enable debug output. (e.g.: jlm /D >jlm.log>
All paramaters are case insensitive, and "/" can also be replaced with "-".
("jlm -l" is equivalent to "jlm /L".)
C:∖jcs\a-sx\license>
```

命令行语法:

 $jlm [{/B | /L | /U [servicename] | /R}] [/F licensefile] [/D]$

- /B Backup original license file while installing or updating.
- /L List installed services.
- /U Uninstall a service by detecting automatically. servicename Specifies a service name to be uninstalled.
- /R Install on one of the redundant servers.
- /F Install service using specified license file.

licensefile Specifies a license file.

/D Enable debug output. (e.g.: jlm/D > jlm.log)

All paramaters are case insensitive, and "/" can also be replaced with "-". ("jlm -l" is equivalent to "jlm /L".)

在命令行方式中,命令名和参数名均不区分大小写,并且可以使用"/"或"-"(减号),即"jlm-d"与"JLM/D"是等效的。

其中,在"{}"内以"|"分隔的参数,是必要参数,且只能选其一;"[]"内的参数是可选参数(即可省略)。

4.1.1 /B

指定"/B"时,在安装或更新 License 前,备份原有的 License 文件。

4.1.2 /L

指定"儿"时,列出系统中已经安装的 License 服务及使用的 License 文件。

4.1.3 /U [servicename]

指定 "/U servicename"时,删除名为 "servicename"的 License 服务。 当省略 "servicename"仅指定 "/U"时,自动检测已安装的 License 服务,并删除 其中最后的一项。*如安装有多个服务,每次执行只能删除最后一项。

4.1.4 /R

指定"/R"时,在每台冗余 License 服务器计算机上进行安装。请注意:

使用此方式时,需要全部的冗余服务器计算机,保持连接在同一LAN网段中。

4.1.5 /F licensefile

指定"/F licensefile"时,用 licensefile 安装服务,其中 licensefile 是 License 文件的完整名称(例如:X:\AnyWhere\AnyFile.lic)。

4.1.6 /D

指定"/D"时,执行过程中会输出全部的调试信息,以协助我们的技术人员帮助定位及排除所发生的错误。

Copyright © 2011- Jedat China Software Inc. All rights reserved.